

持込 PC (Windows)へのプリンタドライバーインストール

- 1) 以下の富士ゼロックスのサイトから、プリンタードライバーをダウンロードします。
URL：<https://www.fujixerox.co.jp/download/>
機種：DocuCentre-VII C3373
ドライバー：ART EX ドライバー
- 2) ダウンロードした exe ファイルを実行します。
exe ファイルが解凍されてフォルダが作成され、インストーラーが起動します。
- 3) インストーラーを「X」をクリックして終了します。



- 4) 「終了」をクリックします。




- 5) Windows のアプリ「コントロールパネル」を起動します。「デバイスとプリンター」をクリックします。



- 6) 「プリンターの追加」をクリックします。



- 7) 「プリンターが一覧にない場合」をクリックします。




- 8) 「共有プリンターを名前を選択する」を選択し、以下のいずれかを入力して「次へ」をクリックします。

<http://133.9.5.162/printers/C3373A-IPP/.printer>


<http://133.9.5.163/printers/C3373B-IPP/.printer>




- 9) プリンターの追加ウィザードで「ディスク使用」をクリックします。



- 10) 「参照」をクリックします。




- 11) 手順 2) で解凍した以下のフォルダの中から「FXLBAJL.inf」を選択します。
<解凍先フォルダ>
\fxap7c7773plw200120w616fml\Software\ART_EX\amd64\Common\001\FXLBAJL.inf
- 12) 「OK」をクリックします。



13) プリンターのリストから「FX DocuCentre-VII C3373」を選択して「次へ」をクリックします。


※ 「FX ApeosPort-VII C3373」ではありません。注意してください。



14) インストールが完了します。「次へ」をクリックします。




15) 「完了」をクリックします。



- 16) 追加されたプリンター「C3373A-IPP」または「C3373B-IPP」を右クリックして「プリンターのプロパティ」をクリックします。



- 17) 「プリンター構成」タブを開き、「認証設定」をクリックします。



- 18) 「常に同じ認証情報を使用する」を選択し、User ID の指定は「ID を入力する」を選択します。User ID には「学籍番号+CD」（例. 1x00a0000）を入力し、パスワードは空白のままにします。入力後、「OK」ボタンをクリックします。

認証管理

0000 認証管理方法の設定(A):
認証管理する

認証管理モード(T):
ユーザー

使用する認証情報(R):
User IDとAccount ID

ジョブごとに認証の入力画面を表示する(M)
 前回入力した情報を表示する(L)
 User IDをアスタリスク(***)で表示する(U)
 Account IDをアスタリスク(***)で表示する(O)

常に同じ認証情報を使用する(F)
User IDの指定(Y):
IDを入力する

User ID(E): 1x00a0000 パスワード(P):

ドメイン(N):

Account ID(C):

番信用ユーザーID(B): 暗証番号(S):

OK キャンセル 標準に戻す(D) ヘルプ(H)

- 19) さらにプロパティウィンドウを「OK」をクリックして閉じれば設定は完了です。

PC からプリント指示する際には、プリンター名「C3373A-IPP」または「C3373B-IPP」を選択してください。その後のオンデマンド端末の操作手順は 4.1 オンデマンドプリントを参照してください。

※ 「プリンターのプロパティ」でプリンター名を変更した場合は、その名称を選択します。